

Verzeichnis ueber die mitgelieferte Software fuer den MPC

=====

Diskette mit der Beschriftung: MUTTERDISKETTE

ASM	.COM	Assembler-Entwicklungsprogramm
AUFSTELL	.DOC	Aufstellungshinweise und Inbetriebnahme des MPC
BASIC	.COM	BASIC-Compiler, siehe Broschueren
BASIC	.COM	BASIC-Interpreter, identisch mit MBASIC, siehe Broschueren
BASLIB	.REL	Laufzeitbibliothek zum BASIC-Compiler
BCLOAD	.	Laufzeit-Ladeinformationsdatei zum BASIC-Compiler
BILD1	.COM	Darstellen der Moeglichkeiten der Zeichendarstellung auf Monitor, verlassen mit "S"
BIO	.BAS	Spielprogramm BIORYTHMUS
BRUN	.COM	Laufzeitmodul zum BASIC-Compiler
COMPRI	.COM	Komprimierte Zeichendarstellung auf Monitor
COPY	.COM	Kopieren von Dateien auch auf das gleiche Laufwerk, Aufruf mit "COPY name.erw"
CURS0	.COM	Kursor auf Monitor wird unterdrueckt
CURS1	.COM	Kursor auf Monitor wird normal dargestellt
CURS2	.COM	Kursorposition auf Monitor ist invers
DEMO	.BAS	Demonstrationsbeispiel zum BASIC-Compiler
DHBNK9	.COM	Handler zur Ansteuerung des Monitors, vgl. DISPL.DOC
DIA	.BAS	Diagramme auf Bildschirm und Drucker ausgeben
DISPL	.DOC	Dokumentation zum Bildschirmhandler
DU	.COM	Debugger, siehe Broschueren
EDIT	.COM	Editor, siehe Broschueren
FETT	.COM	Zeichen auf Monitor werden fett dargestellt
FORM3	.COM	Formatierungsprogramm fuer 160 Spuren mit 1024 Byte/Sektor, 10 Sektoren/Zylinder, Hausformat des MPC
GERMAN	.COM	Stellt Umlaute auf Monitor und Drucker ein. Drucker muss unbedingt angeschlossen und eingeschalten sein! Sonst Programmabsturz!
HIST	.COM	Overlay zu DU, siehe Broschueren
INVER	.COM	Zeichen auf Monitor werden invers dargestellt
KRINGI	.COM	Zeichnen eines spiralfoermigen Musters
LABYRINT	.COM	Spielprogramm zur Orientierungsschulung
LADDER	.COM	Spielprogramm mit Reaktionstest
LADDER	.DAT	Erweiterung zu LADDER
LIB	.COM	Bibliotheksverwalter, siehe Broschueren
LINK	.COM	Linker, siehe Broschueren
LX	.COM	Handler fuer Drucker mit CENTRONIC's-Schnittstelle z.B. Drucker LX800, stellt auch Steuerzeichen fuer den erweiterten ESC/P-Befehlssatz bereit, vgl. Handbuch fuer LX800, Schnittstelle an X4.3
LX	.DOC	Dokumentation fuer Druckerhandler LX.COM
MAOMAO	.BAS	Kartenspielprogramm MAOMAO
MAUS	.TXT	Zeichnet Bild auf Monitor mit "TYPE MAUS.TXT"
NIKO	.BAS	Das ist das Haus vom Nikolaus!
NORMA	.COM	Zeichen werden auf Monitor wieder normal dargestellt (schraeg, fett, invers usw.)

NOWRAP	.COM	Unterdruecken der automatischen Wagenruecklauf- Zeilenvorschub-Erzeugung am rechten Monitorrand
OBSLIB	.DOC	Dokumentation zu OBSLIB.REL
OBSLIB	.REL	Sammlung von Routinen aehnlich BASLIB.REL und BRUN.COM
OTHELLO3	.BAS	Strategiespielprogramm OTHELLO
PIP	.COM	universelles Kopierprogramm
POWER	.COM	universelles Diskettenbearbeitungsprogramm
POWER	.DOC	Kurzbeschreibung zu POWER.COM
RATE	.BAS	Spielprogramm RATE
READ-ME	.DOC	wichtige Hinweise zur Bedienung des MPC
REF	.COM	Erzeugen von CROSS-Referenzlisten, siehe Broschueren
SCHRG	.COM	Zeichen auf Monitor werden schraeg dargestellt
SCP/M288	.DOC	Dokumentation ueber Besonderheiten des Betriebs- system SCP/M V2.88
SCPHAND	.DOC	Anleitung fuer den MPC-Bediener unter dem Betriebssystem SCP/M V x.xx
SOFTWARE	.DOC	Verzeichnis ueber die mitgelieferte Software zum MPC
SPIRA	.BAS	Zeichnen einer Spirale auf dem Monitor
START	.COI	indirekte Kommandodatei, wird nach Laden des Be- triebssystems vom MPC abgearbeitet
START	.TXT	Tabelle mit der Laufwerksbelegung
SUBM	.COM	Ermoeglicht das Hintereinanderarbeiten von COM-Dateien
SYSCOP	.COM	Kopieren des Betriebssystems
TMODI	.	Beispieltext fuer die Druckmoeglichkeiten mit Textverarbeitungssystem TPLXI fuer LX800
TPDRUCK	.OVR	KOMBO-Druck zum Textverarbeitungssystem
TPHT	.OVR	Hilfstext-Overlay zum Textverarbeitungssystem
TPLX116I	.COM	Textverarbeitungssystem fuer LX800, siehe Broschueren, greift auf TPOVLY.OVR zu und kann 116 Zeichen/Zeile auf Monitor darstellen
TPLXI	.COM	Textverarbeitungssystem fuer LX800, siehe Broschueren, greift auf TPOVLY2.OVR zu und kann 80 Zeichen/Zeile auf Monitor darstellen
TPOVLY2	.OVR	Overlay zum Textverarbeitungssystem fuer LX800
TRACE	.UTL	Overlay zu DU, siehe Broschueren
UBOOT	.BAS	Spielprogramm UBOOT
USA	.COM	Stellt USA-Zeichensatz (Klammern) auf Monitor und Drucker ein. Drucker muss unbedingt angeschlossen und ein- geschaltet sein! Sonst Programmabsturz!
WRAP	.COM	Aktivieren der automatischen LF-CR-Erzeugung am rechten Monitorrand nach NOWRAP
XSUB	.COM	Erweiterung zu SUBM
Z2	.COM	Zeichnet ein Graphikmuster auf Monitor
ZIEGE	.BAS	Zeichnet eine Ziege auf Monitor
ZOOM1	.	Stellt normale Zeichengroesse auf Monitor ein, Aufruf mit "TYPE ZOOM1"
ZOOM2	.	Stellt eine groessere Zeichengroesse auf Moni- tor ein, Aufruf mit "TYPE ZOOM2"

^Diskette ohne Kennzeichnung:

BANKMOVE.COM	Verwaltet den Datentransfer mit der RAM-Disk
BEDIEN4 .DOC	Grundlagen fuer den Bediener des MPCIV
CENTRO .COM	Druckerhandler, PIO-Port an X4.3 wird fuer den Anschluss einer CENTRONIC's-Schnittstelle aktiviert, ansonsten wie SERIAL.COM
DHBNK9 .COM	Handler zur Ansteuerung des Monitors, vgl. DISPL.DOC
ERAD .COM	loescht RAM-Disk, sollte nach Abarbeitung der Programme BANKMOVE.COM und RD.COM aufgerufen werden
KABELPC5.DOC	Verzeichnis ueber Anwender-Schnittstellen, Konfektionierung von speziellen Druckeranschliesskabeln und Einstellwerte der DIP-Schalter auf der Leiterplatte PC5
LX .COM	Handler fuer Drucker mit CENTRONIC's-Schnittstelle z.B. Drucker LX800, stellt auch Steuerzeichen fuer den erweiterten ESC/P-Befehlssatz bereit, vgl. Handbuch fuer LX800, Schnittstelle an X4.3
RD .COM	aktiviert RAM-Disk als Laufwerk "D:" mit 130 KByte
RDBASMSG.TXT	Hilfstext fuer REDABAS.COM
RDBASOVR.COM	Overlay zu REDABAS.COM
REDABAS .COM	Datenbanksystem
SD .COM	Druckerhandler, aktiviert serielle Schnittstelle an X4.1, entspricht dem "SPRINT.COM" fuer den MPC II
SD .DOC	Dokumentation zum Druckerhandler SD.COM
SERIAL .COM	Druckerhandler, aktiviert serielle Schnittstelle an X4.1, Datenfeld wie SD.COM (vgl. SD.DOC), es erfolgt keine Umsetzung von Steuerzeichen wenn vorher das Programm LX.COM nicht abgearbeitet wurde, kann auch nach Aufruf von LX.COM geladen werden, um die EPSON-Steuerzeichen fuer Drucker mit serieller Schnittstelle zu verwenden, Optionen zu LX.COM bleiben erhalten
SPEED .COM	Handler fuer schnelleren Bildschirmwechsel
START .COI	Kaltstartdatei, enthaelt die Namen der Programme die nach dem Laden des Betriebssystems abgearbeitet werden sollen
V24DTR .COM	Druckerhandler, wie SERIAL.COM aber mit DTR-Protokoll
XONXOFF .COM	Druckerhandler, aktiviert serielle Schnittstelle an X4.1 mit 8 bit, ohne Paritaet, XONXOFF-Protokoll, Duplex, mind. 1 Stopbit, 9600 Baud

#### Broschueren:

ROBOTRON-Systemunterlagendokumentation MOS K1520

- Anwenderdokumentation BASIC-Interpreter
- Anwenderdokumentation BASIC-Compiler
- Anwenderdokumentation Textverarbeitungssystem TP
- Anwenderdokumentation KOMBO-Druck

- Anleitung fuer den Programmierer SCP 1520  
Teil I und II (Sprachbeschreibung ASM)
- Handbuch fuer den MPC-Bediener unter dem Betriebssystem SCP/M